GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI WINDOWS LIVE MAIL

Prima di procedere alla configurazione assicurati di aver installato il certificato SSL come indicato nella guida: GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DEL CERTIFICATO SSL.

Per procedere alla configurazione, apri Windows Live Mail e seleziona dal menu principale la voce "**Strumenti**"

Dal menu "**Strumenti**" clicca su "**Account**" (ATTENZIONE! Se già disponi di un account, per modificarlo seleziona l'account, e fai click su **Proprietà**.)



Dalla finestra di dialogo **Account** che segue, clic sul pulsante **Aggiungi**.
Successivamente si aprirà un'ulteriore finestra **Aggiungi un Account**: selezionare l'opzione **Account di posta elettronica** e proseguire dal pulsante **Avanti**.





Nel campo **Indirizzo di posta elettronica** inserire **l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare**, la relativa **Password** e nel campo **Nome visualizzato**: il **Nome che si desidera venga visualizzato alla ricezione** della vostra posta.

Clic sul pulsante **Avanti** per continuare.



Selezionare dal menù a tendina il tipo di **Server della posta in arrivo** da utilizzare: **POP3**. Nel campo successivo inserire il nome del Server in ingresso nella forma: **pop3.professionecasaprestige.com**

Nel campo **Server posta in uscita** digitare il nome del Server in uscita: **smtpauth.professionecasaprestige.com** e **selezionare l'opzione di autenticazione del Server posta in uscita come indicato**.

Pulsante **Avanti** per procedere.



Fare click sul pulsante **Fine**



A questo punto tornare sulle impostazioni account seguendo il percorso: **Account** (selezionando quello appena creato) – "**Proprietà**" – "**Impostazioni avanzate**":



Per poter visualizzare la posta elettronica anche tramite Web mail, consigliamo di spuntare la voce **"Conserva una copia dei messaggi sul server"** e "**Rimuovi dal server dopo**" indicando come numero di giorni **3**.

Cliccare quindi su **Applica** e su **Ok**, ed infine chiudere la finestra.