GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI OUTLOOK 2003

Per procedere alla configurazione, apri Outlook 2003 e seleziona dal menu principale la voce "Strumenti"

Dal menu "Strumenti" clicca su "Account di posta elettronica"

Seleziona "Aggiungi un nuovo account di posta elettronica esistenti" e clicca su "Avanti"



Seleziona il tipo di Server corretto: IMAP

lipo di server È possibile scegliere il tipo di server da utilizzare con il nuovo account di posta elettronica.	礼
C Microsoft Exchange Server	
Connessione a un server di Exchange per il download dei messaggi, l'accesso alle cartelle pubbliche e la condivisione dei documenti.	Ċ.
Connessione a un server di posta elettronica POP3 per il download dei messaggi.	
G MAP	
Connessione a un server di posta elettronica IMAP per il download dei messaggi e la sincronizzazione delle cartelle della cassetta postale.	0
C HTTP	
Connessione a un server di posta elettronica basato sul Web, quale Hotmail, per Il download dei messaggi e la sincronizzazione delle cartelle della cassetta postale.	
Altri tipi di server	
Connessione a un altro tipo di server di posta elettronica Microsoft o di altri produttori.	

Information & Communication Technology

Inserisci nel campo "nome" il nome dell'agenzia seguito dal network (Gabetti) Nel campo "indirizzo di posta elettronica" l'indirizzo email completo. Nel campo "server di posta in arrivo": imaps.gabetti.it . Nel campo "Server posta in uscita" e smtpauths.gabetti.it . Nel campo "password" la password della posta elettronica. Dopo aver inserito la password, ricordati di selezionare "Memorizza password", quindi clicca "Altre Impostazioni"

Informazioni utente	Informazioni server	
Nome:	Server posta in arrivo (IMAP): imag	os.gabetti.it
Indirizzo posta elettronica:	Server posta in usota (SMTP): smtp	pauth.gabetti.it
Informazioni accesso		
Nome utente:		
Password:		
Memo	izza password	
	A	tre impostazioni

Impostazioni posta elettronica Internet
Account di posta
"Lavoro" o "Server di Microsoft Mail"
1
Altre informazioni utente
Organizzazione:
Indirizzo risposte:

Information & Communication Technology

Seleziona la scheda "Server della posta in uscita". Spunta le voci "Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione" e "Utilizza le stesse credenziali del server della posta in arrivo".

npostazioni posta e	lettronica Internet	2
Generale Server del	a posta in uscita Connessione Impostazioni avanzate	1
🔽 Il server della po	sta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione	
Utilizza le stes	se impostazioni del server della posta in arrivo	
Accedi con		
Nome utente:		
Password:		
	Memorizza password	
Accedi con	a tenticatione paceword di protezione (SPA)	
	determine passifier a processive (SFR)	
	ouconinciazione passimon a la processione (Jr. H)	

Seleziona la scheda "Impostazioni avanzate". Inserisci nel campo "Server posta in uscita (SMTP)" il valore "25" e nel campo "Server di posta in arrivo (IMAP)" il valore 143. Clicca su "OK"

Numeri porte server Server posta in arrivo (IMAP): 143 Valori predefiniti I server richiede una connessione crittografata (SSL) Server posta in usota (SMTP): 25 I server richiede una connessione crittografata (SSL) Timeout server Breve for ungo 1 minuto Cartelle Percorso cartella principale:	enerale Server della posta in uscita Connes	sione Impostazioni avanzate
Server posta in arrivo (IMAP): 143 Valori predefiniti I server richiede una connessione crittografata (SSL) Server posta in usota (SMTP): 25 I server richiede una connessione crittografata (SSL) Timeout server Breve - Lungo 1 minuto Cartelle Percorso cartella principale:	Numeri porte server	
Il server richiede una connessione crittografata (SSL) Server posta in usota (SMTP): 25 Il server richiede una connessione crittografata (SSL) Timeout server Breve Lungo 1 minuto Cartelle Percorso cartella principale:	Server posta in arrivo (IMAP): 143	Valori predefiniti
Server posta in usota (SMTP): 25 Il server richiede una connessione crittografata (SSL) Timeout server Breve Lungo 1 minuto Cartelle Percorso cartella principale:	Il server richiede una connessione crit	ttografata (SSL)
Il server richiede una connessione crittografata (SSL) Timeout server Breve = Lungo 1 minuto Cartelle Percorso cartella principale:	Server posta in uscita (SMTP): 25	
Timeout server Breve = J Lungo 1 minuto Cartelle Percorso cartella principale:	🔲 Il server richiede una connessione crit	ttografata (SSL)
Breve = j Lungo 1 minuto Cartelle Percorso cartella principale:	Timeout server	
Cartelle Percorso cartella principale:	Breve - J Lungo	1 minuto
Percorso cartella principale:	Cartelle	
	Percorso cartella principale:	

Information & Communication Technology

Clicca su "Avanti"

Informazioni utente	Informazioni server	
Nome:	Server posta in arrivo (IMAP);	imaps.gabetti.it
Indirizzo posta	Server posta in usota (SMTP):	smtpauth.gabetti.it
Nome utente: Password: Vermorizza password Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)		Altre impostazioni

Clicca su "Fine"

Account di posta elettronica	Fine Sono state immesse tutte le informazioni necessarie per impostare l'account. Per chiudere la procedura guidata, scegliere Fine.	X
	< Indietro Fine	