GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI OUTLOOK EXPRESS

Per procedere alla configurazione, apri Outlook Express e seleziona dal menu principale la voce "Strumenti"

Dal menu "Strumenti" clicca su "Account"

Premi il tasto "Aggiungi " e clicca sul menù a tendina la voce "Posta elettronica."

utti Posta e	lettronica News Serv	izio di elenchi in linea		ungi 🕨	Posta elettronica
Account	Tipo	Connessione	B	muovi	Servizio di elenchi in linea
			Pr	oprietà	
			Pre	definito	
			Im	porta	
			Es	porta	
				dina	
			_		

Inserisci nel campo "Nome Visualizzato" il nome dell'agenzia seguito dal network (Gabetti). Clicca su "Avanti"

Nome utente		米
Quando si invia un messag visualizzato nel campo Da venga visualizzato in tale o	ggio di posta elettronica, il nome del mittente viene del messaggio in uscita. Digitare il nome come si desidera sampo.	
Nome visualizzato:	Agenzia - network	
	Ad esempio: Valeria Dal Monte	
		_

Inserisci nel campo "indirizzo di posta elettronica" l'indirizzo email completo. Clicca su "Avanti"

Connessione guidata Internet
Indirizzo per la posta Internet
L'indirizzo di posta elettronica viene utilizzato per l'invio e la ricezione di messaggi.
Indirizzo di posta elettronica: Ad esempio: prova@microsoft.com
< Indietro Avanti > Annulla

Nel menù a tendina "Il server della posta in arrivo è:" seleziona "IMAP". Nel campo "server di posta in arrivo (POP3, IMAP o HTTP):" scrivi "imaps.gabetti.it" e nel campo "Server posta in uscita (SMTP)" scrivi "smtpauth.gabetti.it". Clicca su "Avanti"

onn der server dena posta		7
Il server della posta in arrivo è:	IMAP 💌	
Server posta in arrivo (PDP3, IMAP o	> HTTP);	
imaps.gabetti.it		
Il server SMTP è utilizzato per la pos	ta in uscita.	
Server posta in uscita (SMTP):		
smtpauth.gabetti.it		

Information & Communication Technology

Inserisci nel campo "**Nome account**" l'indirizzo email completo. Nel campo "**password**" la password della posta elettronica. Dopo aver inserito la password, ricordati di selezionare "**Memorizza password**", quindi clicca su "**Avanti**".

Accesso alla posta Interne	t	Ť
Immettere il nome e la passo servizi Internet.	word dell'account di posta elettronica forniti dal provider di	
Nome account:		
Password:		
	Memorizza password	
Se il provider di servizi Interne password (SPA) per accedere Accesso tramite autenticazior	et richiede l'utilizzo del sistema di autenticazione tramite e all'account della posta, selezionare la casella di controllo ne password di protezione (SPA).	
Accesso tramite autentica	zione password di protezione	



Clicca su "Fine".

nessione guidata Internet
Sono state inserite tutte le informazioni necessarie per impostare l'account.
Per salvare le impostazioni, scegliere Fine.

Nella cartella "**Posta elettronica**" seleziona l'account appena creato "**imaps.gabetti.it**" e poi clicca su tasto "**Proprietà**".

utti Posta elett	Posta elettronica News Servizio di elenchi in linea				
Account	Tipo	Connessione	Rimuovi		
😤 imap, gabetti i	posta elettronica (pr	Qualunque sia disp	Proprietà		
			Predefinito		
			Importa		
			Esporta		
			Ordina		

Seleziona la scheda "Server" e spunta la voce "Autenticazione del server necessaria".

Protezione	Impostazioni avanzate		
Generale	Server Connession		
nformazioni sul server			
II server della posta in ar	rivo è: IMAP		
Posta in arrivo (IMAP)	imaps.gabetti	.it	
Posta in uscita (SMTP):	smtpauth.gab	etti.it	
Server della posta in arriv	0		
Nome account	email@gabet	ti.it	
0			
Password:			
Plassword:	Memorizza p	assword	
Accesso tramite au	Memorizza p	assword word di protezione	
Accesso tramite au	Memorizza p tenticazione passi	assword word di protezione	
Accesso tramite au	Memorizza p tenticazione passi ta	word di protezione	
Password: Accesso tramite au erver della posta in usci Autenticazione del	Memorizza p tenticazione passi ta server necessaria	assword word di protezione Impostazio	
Password: Accesso tramite au ierver della posta in usci V Autenticazione del	Memorizza p tenticazione passi ta server necessaria	assword word di protezione Impostazio	
Password: Accesso tramite au erver della posta in usci Ø Autenticazione del	Memorizza p tenticazione passi ta server necessaria	assword word di protezione Impostazio	

Seleziona la scheda "Impostazioni avanzate". Verificare che nel campo "Server in uscita (SMTP)" il valore sia "25" e che non sia presente la spunta alla voce "Il server necessita di una connessione protetta (SSL)". Clicca su "OK"

Verificare che nel campo "Server in arrivo (IMAP)" il valore sia "143"

Generale	Server	_	Connession
Protezione		Impostaz	ioni avanzate
Numeri di porta del se	rver		
Posta in uscita (SM	TPE	25	Predefinite
Il server necessi	ta di una conne	ssione pro	stetta (SSL)
Posta in arrivo (IM		143	nona (o o e j
	AF).	145	
II server necessi	ta di una conne	ssione pro	nena (SSL)
Timeout del server		1 minute	
Min 10	Max	1 minuto	
Invio			
Dividi messaggi	superiori a		KB
Recapito			
Conserva una c	opia dei messag	gi sul serv	/et
Rimuovi dal serv	ver dopo 3	0 9	jomi
Rimuovi dal serv	ver dopo l'elimina	zione da	Posta eliminat
l	OK	Annu	ila Ar

Tutti Pos	ta elettronica	News Servizio di	elenchi in linea	Aggiungi
Account		Tipo	Connessione	Rimuov
😤 jmap,ga	abetti.i	posta elettronica (pr	Qualunque sia disp	Proprieta
				Predefini
				Importa.
				Esporta.
				Ordina.



Il programma chiederà se scaricare automaticamente le cartelle dal server. Cliccare su "Si"

