

A B 🚺 C O GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI WINDOWS LIVE MAIL

Prima di procedere alla configurazione assicurati di aver installato il certificato SSL come indicato nella guida: GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DEL CERTIFICATO SSL.

Per procedere alla configurazione, apri Windows Live Mail e seleziona dal menu principale la voce "Strumenti"

Dal menu "Strumenti" clicca su "Account" (ATTENZIONE! Se già disponi di un account, per modificarlo seleziona l'account, e fai click su Proprietà.)

File Modifica Visualizza Stru	umenti A	zioni	Guida	
🍸 Nuovo 🔹 🏫 Rispondi	Invia e ric	evi		×
🕼 Anteprime 🎯 Messaggi da leggere	Sincronizza tutto Sincronizza account			
Messaggi da leggere c Feed non letti Posta in uscita	Regole messaggi			
	Contatti			Ctrl+Shift+C
Cartelle di archiviazione	Gestisci fo	eed	\sim	
Bozze	Account Opzioni per la protezione			
🗑 Posta eliminata	Opzioni			
Posta in uscita				
臂 Posta indesiderata				
Aggiungi un account di po				



Dalla finestra di dialogo **Account** che segue, clic sul pulsante **Aggiungi**.

Successivamente si aprirà un'ulteriore finestra Aggiungi un Account: selezionare l'opzione Account di posta elettronica e proseguire dal pulsante Avanti.

Directory contatti	
	Bimuovi
	Proprietà
	Predefinita
	Importa
	Esporta

Se	leziona tipo di account	
	Che tipo di account desideri aggiungere?	
	Account di posta elettronica	
	Account di newsgroup	
	Account directory contatti	



A B 👔 C O GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI WINDOWS LIVE MAIL

Nel campo Indirizzo di posta elettronica inserire l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare, la relativa Password e nel campo Nome visualizzato: il Nome che si desidera venga visualizzato alla ricezione della vostra posta.

Clic sul pulsante Avanti per continuare.

	Immetti di seguito	le informazioni sull'accour	nt di posta elettronica:	
	Indirizzo di posta elettronica:	agenzia@grimaldifranchising.it		
		esempio555@hotmail.it	Crea gratuitamente un account di posta	
	Password:	•••••		
	[🗸 Memorizza password		
	Come dovrebbe a account?	pparire il tuo nome nel me	ssaggio di posta elettronica inviato da questo	
	Nome visualizzato	Benzia Grimaldi di		
		Ad esempio: Valeria D	al Monte	
	Configura man	ualmente le impostazioni d	del server per l'account di posta elettronica.	



A B 🛣 C O GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI WINDOWS LIVE MAIL

Selezionare dal menù a tendina il tipo di Server della posta in arrivo da utilizzare: POP3. Nel campo successivo inserire il nome del Server in ingresso nella forma: pop3.grimaldifranchising.it

Nel campo Server posta in uscita digitare il nome del Server in uscita: smtpauth.grimaldifranchising.it e selezionare l'opzione di autenticazione del Server posta in uscita come indicato.

Pulsante Avanti per procedere.

Dove sono I	e informazioni sul serv	er di posta elettronica?		
Informazioni	server posta in arrivo:			
I server	della posta in arrivo è	POP3 verver.		
Server posta i	n arrivo: pop3.gri	maldifranchising.it	Porta:	110
I ser	ver necessita di una c	onnessione protetta (SSL)		
Accedi t	ramite: Autenticaz	ione non crittografata		•
ID di acc	cesso (se diverso dall'	indirizzo di posta elettronica)):	
Informazioni	server posta in uscita			
Server posta i	n uscita: smtpaut	h.grimaldifranchising.it	Porta:	25
🔲 II ser	ver necessita di una c	onnessione protetta (SSL)		
V II ser	ver della posta in usci	ta richiede l'autenticazione		

Fare click sul pulsante Fine

Hai immesso correttamente le informazioni necessarie per impostare l'account.